



Инструкция по работе с ключами ЭЦП пользователя АРМ Трейдера TRANSAQ

1. Для подключения к серверу TRANSAQ при помощи ключа ЭЦП запустите программу и нажмите кнопку «Доступ».



В окне настройки доступа, в разделе «Криптозащита», выберите провайдер «RSA».



Нажмите кнопку «Каталог ключей». Выберите каталог с ключами.

Настройка доступа

ИК ГРАНДИС КАПИТАЛ

Основной адрес: trade.grandiscapital.ru порт: 3900

Резервный адрес: trade2.grandiscapital.ru порт: 3900

При потере соединения автоматически менять адрес доступа

Криптозащита

Провайдер: RSA

Каталог ключей... E:\~keys\

Идентификатор ключа: 50555

Использовать Прокси - сервер

Прокси - сервер

SOCKS4 SOCKS5 HTTP - CONNECT

Адрес: Порт:

Требуется авторизация на Прокси - сервере

Запрашивать имя и пароль при подключении

Имя: Пароль:

Сохранить Отмена

В этом каталоге должен быть подкаталог с названием, соответствующем идентификатору ключа.

Обзор папок

Выберите каталог для загрузки личных ключей:

- Мои документы
- Мой компьютер
- SYSTEM (C:)
- BACKUP (D:)
- CORSAIR (E:)
- ~keys
- 50555
- TEST

Папка: ~keys

Создать папку OK Отмена

Если в каталоге ключей несколько, то необходимо выбрать идентификатор ключа с которым вы будете работать.

Нажмите кнопку «Сохранить».

2. После сохранения параметров настройки доступа введите ваш идентификатор и пароль.

3. Нажмите кнопку «Подключится».

Документы сформированные APM Трейдера TRANSAQ подписываются личным ключом при передаче транзакций по работе с заявками серверу TRANSAQ.

Сервер TRANSAQ ведет журнал документов, принятых к исполнению (т.е. предназначенных для передачи в ТС Биржи немедленно или при наступлении оговоренных клиентом условий).